

Drucken mit MAC OS X 10.7 (Lion) bis 10.14 (Mojave)

Vorbereitung

Sie benötigen zur Installation der Multifunktionsdrucker den entsprechenden Druckertreiber. Dieser ist normalerweise nicht auf dem System vorinstalliert. Sie finden den Treiber im Intranet der HTW Chur unter Informatik, Download bzw. direkt bei Ricoh.

Falls Sie mit Mac OS X 10.10 (Yosemite) arbeiten, müssen noch folgende Schritte ausgeführt werden:

- 1. Öffnen Sie das Terminal, indem Sie in der Suche (Lupe oben rechts) "Terminal" eingeben.
- 2. Geben Sie folgende Befehle der Reihe nach ein:
- 3. sudo bash
- 4. Geben Sie das Administratorenpasswort ihres Macs ein.
- 5. echo "Sandboxing Relaxed" >> /etc/cups/cups-files.conf
- 6. launchctl stop org.cups.cupsd
- 7. exit

Installation

- 1. Installieren Sie den heruntergeladenen Druckertreiber.
- 2. Öffnen Sie einen Internetbrowser.
- 3. Verbinden Sie sich mit folgender URL: <u>http://localhost:631/</u>

Falls folgende Meldung erscheint, führen Sie die Punkte 4 – 6 aus. Andernfalls fahren Sie mit Punkt 9 weiter.



Weboberfläche ist deaktiviert

Die Weboberfläche ist zur Zeit deaktiviert. Verwenden Sie "cupsctl WebInterface=yes", um sie zu aktivieren.

4. Suchen Sie oben rechts über die Lupe das Terminal und öffnen dieses.



5. Folgenden Befehl eingeben:



- 6. Öffnen Sie einen Internetbrowser.
- 7. Verbinden Sie sich mit folgender URL: <u>http://localhost:631/</u>



8. Klicken Sie auf "Drucker und Klassen hinzufügen".



9. Klicken Sie auf "Drucker hinzufügen".



- 10. Geben Sie Name und Kennwort Ihres Rechners ein (Bsp: Max Mustermann, MiniMax).
- 11. Wählen Sie unter Other Network Printers "LPD/LPR-Host oder Drucker" aus.
- 12. Bei Connection tragen Sie folgende Zeile ein: smb://Benutzername:Passwort@printserver.htwchur.ch/Kopierer

Für Max Mustermann lautet diese Zeile demnach: smb://mustermann:max123mus@printserver.htwchur.ch/Kopierer



13. Füllen Sie "Name", "Beschreibung und "Ort" aus.

Drucker h	inzufügen
Name:	Kopierer
	(Darf alle druckbaren Zeichen außer "/", "#", und Leerzeichen enthalten)
Beschreibung:	Multifunktionsprinter HTW
	(Für Menschen lesbare Beschreibung wie "HP LaserJet with Duplexer")
Ort:	HTW Chur
	(Für Menschen lesbarer Ort wie "Lab 1")
Verbindung:	smb://mustermax:mus123max@edu.local/10.0.176.21/Kopierer
Freigabe:	Diesen Drucker freigeben
	Weiter

- 14. Wählen Sie die Marke **Ricoh** aus, und bestätigen Sie die Eingabe, indem Sie auf "Weiter" klicken.
- 15. Wählen Sie das Modell "RICOH MP C6003 PS" aus und klicken Sie auf "Drucker hinzufügen".

Drucker hinzufügen



16. Nun können Sie die Standardeinstellungen wie folgt definieren:

Installierte Optionen			
Magazin 3 (LCT)			
Installiert			
Nicht installiert \$			
Nicht installiert			
Nicht installiert 🗧			
Finisher SR3150			

- 17. Auf "Standardeinstellungen festlegen" klicken.
- 18. Der Installationsvorgang ist damit abgeschlossen.



Standardeinstellungen des Druckers ändern

- 1. Verbinden Sie sich mit folgender URL: <u>http://localhost:631/</u>.
- 2. Klicken Sie auf "Drucker und Klassen hinzufügen".

CUPS für Administratoren
Drucker und Klassen hinzufügen
Betriebsrichtlinien verwalten
Basiswissen Druckabrechnung
Sicherheit des Servers
Vanwandan dar Karharoc Authantifiziarung

3. Klicken Sie auf "Drucker verwalten".

Drucker	
Drucker hinzufügen Verfügbare Drucker auflisten	
Klassen	

4. Gewünschten Drucker auswählen, auf dem man die Standardeinstellungen ändern

möchte.

G	Startseite	Verwaltung	Klassen	Online-Hilfe	Aufträge	Drucker	Q- Search Help	
		Suc	the in Drucker: 🔍		Suchen Leeren			
			Zeig	ge 2 von 2 Drucker.				
	▼ Queue Name ▼	Beschreib	ung Ort	Marke ur	nd Modell		Status	
	Kopierer	Kopierer	HTW	RICOH Af	icio MP C5000 PS		Frei	
	Plotter	Plotter Ate	lier Htw 0	Chur HP Desigi	njet T920 – PostScript		Frei	

5. Im Dropdown "Verwaltung" auf "Standardeinstellungen festlegen" wechseln.

Kopierer (Frei, Aufträge werden akzeptiert, Nicht freigegeben, Standarddrucker)

Wartung	✓ Administration				
Reschraibung: Konie	Drucker ändern				
beschleibung. Ropie	Drucker löschen				
Ort: HTW	Standardeinstellungen festlegen				
Treiber: RICOH	Als Standard festlegen	2-sided printing)			
Verbindung: smb:/	Erlaubte Benutzer festlegen	pierer			
Einstellungen: job-sheets=none, none media=iso_a4_210x297mm sides=one-sided					



6. Ins Register "General" wechseln.



Hier können alle Standardeinstellungen für den jeweiligen Drucker definiert werden. Wie z.B. dass standardmässig Schwarzweiss (1) ausgedruckt werden soll.